

MS-SQL-Server Installation für portier®^{VISION} 3.xx

Stand März 2007

Server:

Benötigt wird ein MS-SQL-Server. Sie müssen hier unter Datenbanken eine neue Datenbank mit dem Namen „portier“ kreieren; das dazu erforderliche Script finden Sie auf der CD unter

CD-PORTIER(R)\VISION BUSINESS EDITION\ADMINISTRATOR\SCRIPT FÜR MS SQL SERVER

Damit sind auf dem Server alle nötigen Installationen vorgenommen.

Client:

Sie benötigen die Installation der portier® Software auf jedem Client. Der Verzeichniseintrag ist voreingestellt auf [C:\PROGRAMME\PORTIER\VISION]. Sie können diese Voreinstellung ändern.

Rufen Sie **dann** zur Anpassung an den Datenbankserver den DBKonfigurator **im Programmverzeichnis** auf:

„DBKONFIGURATOR.EXE“

(zu finden auf der CD\ADMINISTRATOR
In den grünen Feldern tragen Sie nun ein:

- den Servernamen
- den Datenbanknamen portier
- Benutzer und das erforderliche Passwort.

DB-Typ	MSSQLSERVER	Host	PC-Name\SQLSERVER
DBQualifizierer	Ja	Schema	
Blobsize	1		
DB-Name	portier		
Benutzer	sa		
Passwort	portier		
Localcode	0000		

Verbindungstest Speichern Laden Clear Beenden

- Pflichtfelder

Lösen Sie dann einen VERBINDUNGSTEST aus. Verließ dieser erfolgreich, können Sie das Tool mit SPEICHERN und BEENDEN verlassen. Die INI wurde angepasst, das Passwort verschlüsselt abgelegt. Diese INI können Sie auf allen Clients verwenden (kopieren).

Reports:

Zuletzt müssen Sie noch die bereitgestellten Druckreports bei einem beliebigen Client in das Programmverzeichnis kopieren; mit dem nächsten Start von portier von diesem Client aus werden die Druckreports in die Datenbank übernommen.

Sie finden diese Reports auf der CD unter:

CD-PORTIER(R)\VISION BUSINESS EDITION\ADMINISTRATOR\REPORTS

Damit ist die Netzwerkinstallation abgeschlossen.

Hinweis: das Programm DBKONFIGURATOR.EXE sollten Sie unter Verschluss aufbewahren.